


362-0501




3620501



Det ser ut som att trakten i den röda cirkeln är högre än trakten i den gröna cirkeln. Man ser också att lamellranden är mörkare (mindre frisk) i den röda cirkeln

Verka ner den röda till samma nivå och form som den gröna så att de ser lika höga ut och den mörka lamellranden i röd cirkel blir ljus.



Det är dags att sänka/korta traktstöden lite till. Nu ser de ut att vara enligt rödprickad markering och de ska verkas ner till grönprickad markering. Dvs framre änden på traktstöden ska sänkas så att raktstöden blir kortare och brantare.

Det är viktigt att den yta som verkas på traktstöden fortsätter att vara i 90 gradets vinkel mot traktstödsväggen som går ner i sidstråfåran och att inte verka bredare än själva traktstödsväggen.

Den blåprickade linjen visar gamla rester av ett traktstöd som nu ligger ovanpå sulan. Detta kan försiktigt tas bort utan att "gräva" i sulan.