


362-0516



Markeringen i hoven där den grönprickade linjen är dragen visar hur långt in avfasningen ska gå just nu och hur bred hoven ska vara när den har återfått sin naturliga form.




Den gröna linjen visar hovens nuvarande form och den gula linjen är hovens spegelvända form. Tillsammans visar de hur asymmetrisk hoven är just nu.

Hovkapselns vänstra (bildens högra) sida har alltså varit överbelastad och har tryckts uppåt.

Notera att om någon del av hoven är för hög så har den tryckts dit, låga delar har inte sugits eller fallit ner.

Orange linje visar hur hoven sannolikt kommer att se ut när den är klar.



Det här blåmarkerade traktstödet är välverkat för just nu men målet är att det ska vara verkat som det grönmärkade. Traktstöd ska ha en plan vägg ner i sidstrålfåran och de ska vara korta och branta i sin utsträckning framåt samt samt ha den verkade kanten i 90 graders vinkel mot traktstödsväggen som går ner i sidstrålfåran. Det finns oftast en naturlig markering eller spricka på traktstödsväggen som visar var traktstödet ska sluta framåt.

